

# MOONSEER VR 智能体感服 V4.0

C/C++ 驱动开发指南  
(适配 C#/Unity3D 和 Android)

--- 2022-10-12 ---

Revision Record 文档修订记录

Date 日期	Revision Version 修订版本	Change Description 修改描述	Author 作者
V4.01.a	2022-10-12	初稿发布	MOONSEER VR

MOONSEER VR

## 目录

1、简介 .....	4
2、SDK 说明 .....	4
2.1 支持版本 .....	4
2.2 功能清单 .....	4
2.2 SDK 目录结构 .....	5
2.3 SDK 使用说明 .....	6
2.3.1、在 Win32 中直接使用 .....	6
2.3.2、在 C# / Unity3D 引擎中使用 .....	6
2.3.3、在 Android 中使用 .....	6
3、SDK 指南 .....	6
3.1、主要使用步骤 .....	6
3.2、函数声明说明 .....	7
4、SDK 故障与售后 .....	15
4.1、HS_InitArmor 和 HS_InitLeg 返回 0 .....	15
4.2、其他故障 .....	15
5、SDK 版本及更新记录 .....	15
5.1、SDK 版本说明 .....	15
5.2、SDK 更新记录 .....	16

# 1、简介

该 SDK 采用 C-Style 风格的 C++ 语言实现，MOONSEER VR 智能体感服 V4.0) (蓝牙版) 驱动 SDK (如果没有特别说明，以下均简称：SDK)，SDK 我们将以 DLL 的形式提供，开发者可以通过 MOONSEER VR 开发者中心进行最新版的 SDK 下载。

## 2、SDK 说明

### 2.1 支持版本

**本 SDK 仅支持用于开发 MOONSEER VR 智能体感服 4.0 版本驱动**

**如果您是接入 Unreal Engine，我们推荐您下载 C++ 版本的 SDK 驱动**

### 2.2 功能清单


使用该 SDK，第三方开发者能够获得以下 MOONSEER VR 智能体感服的开放能力：

- 智能体感服模块和腿部模块的电量变化通知
- 获取智能体感服和腿部模块的固件信息
- 智能体感服和腿部模块的连接状态及状态变化通知
- 智能体感服和腿部模块的充电情况和充电/未充电状态变化通知
- 智能体感服和腿部模块的标定和标定完成通知
- 智能体感服左侧/右侧胸部按钮按下和弹起通知 (支持 Level Trigger 和 Edge Trigger)

- 智能体感服左侧/右侧红外发射模块遮挡和移除遮挡通知 (支持 Level Trigger 和 Edge Trigger)
- 智能体感服前后移动触发 (支持 AWSD 模式和线性移动模式)
- 智能体感服左右移动触发 (支持 AWSD 模式和线性移动模式)
- 腿部模块前后移动触发 (仅支持线性移动模式)
- 自定义标定精度
- 支持 12 路智能体感服力反馈设置, 支持多路同时力反馈和多路不同时长反馈

## 2.2 SDK 目录结构

MOONSEER VR 智能体感服驱动 SDK 的目录结构如下图所示:



SDK 仅有一个 ArmorDeviceDriver.h 头文件, 放在 include 文件夹中, 如果在 C#/Unity3D/Android 系统中使用, 建议采用 DLL 动态加载, 其中 bin 和 lib 分别存放 dll 文件和 lib 文件。

- example 目录是智能体感服 Demo, 目前提供一个基于 Visual Studio 2019 C#的简单工程, 该工程演示了如何在 C#中使用该驱动 (Unity3D 类似)

## 2.3 SDK 使用说明

SDK 根据不同的语言/引擎环境，使用不同的加载方式，如果您是使用 Unreal Engine，建议下载 C++ 版 SDK。

### 2.3.1、在 Win32 中直接使用

(未完待续!)

### 2.3.2、在 C# / Unity3D 引擎中使用

参考 example 中 AromrSDK\_Demo(cs) 例子

### 2.3.3、在 Android 中使用

(未完待续!)

## 3、SDK 指南

### 3.1、主要使用步骤

SDK 启动主要使用函数 HS\_InitArmor 和 HS\_InitLeg 初始化设备驱动，然后通过 HS\_Set 系列函数设置事件响应回调函数，所有需要监听的事件回调设置完成之后，调用 HS\_OpenDeviceDriver 运行。

程序结束后调用 HS\_ReleaseDeviceDriver 释放资源。

**所有的回调注册均需要在 HS\_OpenDeviceDriver 之前设置**

## 3.2、函数声明说明

### 1、void HS\_Version();

说明：获取版本号,可用于 DLL 测试，在控制台程序中成功调用该方法会在当前控制台输出版本信息

### 2、int HS\_InitArmor();

说明：初始化盔甲，必须调用才能使用盔甲相关的函数

返回值：无错误返回 0，设备初始化失败返回 1

### 3、int HS\_InitLeg();

说明：初始化腿部模块，必须调用才能使用腿部相关的函数

返回值：无错误返回 0，设备初始化失败返回 1

### 4、int HS\_EnablePassThroughMode(char deviceIdIdentifier[32], char IP[128], int Port, int RepeatNumber, int protocol);

参数：char deviceIdIdentifier[32] 设备标识符,用于标识透传客户端的唯一 ID

char IP[128] 透传服务器 IP 地址

Int Port 透传服务器端口

int RepeatNumber 重试次数

int Protocol 透传协议，目前暂只支持 UDP

说明：开启 UDP 透传,开启 UDP 透传之后，数据将使用 UDP 方式传输，透传客户端例子参考 example 中 PassThrough\_Demo（客户端使用 Cocos Creator,透传服务器使用 Go），该 SDK 默认采用 Native（驱动）模式。

**5、void HS\_OpenDeviceDriver(int deviceIdIdentifier = 0, void (\*fpResult)(bool bResult, char\* errMsg) = 0);**

参数： int deviceIdIdentifier 支持的设备描述符

取值： 1：盔甲， 2：左腿模块， 4：右腿模块

说明：开启设备

**6、void HS\_ReleaseDeviceDriver(void(\*fpResult)());**

说明：关闭设备并释放资源

**7、int HS\_SetArmorDeviceMoveMode(int mode);**

参数 int mode 设置盔甲移动模式

取值： 1、虚拟键盘模式

2、线性位移模式

说明：用于设置当前盔甲的回调反馈模式，如果是虚拟键盘模式，则盔甲的移动直接映射成键盘的事件（VK），如果是线性位移，则出发位移回调函数。

**8、int HS\_SetLegDeviceMoveMode(int deviceIdIdentifier , int mode);**

参数 int deviceIdIdentifier 设备标识符

取值： 2、左腿设备

4、右腿设备

int mode 设置盔甲移动模式

取值： 1、虚拟键盘模式

2、线性位移模式



说明：用于设置当前腿部的回调反馈模式，如果是虚拟键盘模式，则盔甲的移动直接映射成键盘的事件 (VK)，如果是线性位移，则出发位移回调函数。

#### 9、int HS\_SetSamplingPrecision(int nSamplingPrecision);

参数：nSamplingPrecision 采样精度，如果精度越高，标定采集数据越长

说明：设置系统标定精度

#### 10、int HS\_SetArmorTriggerMode(int TriggerMode);

参数：int TriggerMode 触发模式

取值：1、水平触发

2、边沿触发

说明：设置盔甲的触发模式，盔甲支持水平触发和上升沿触发（边沿触发）模式，默认为边沿触发。

#### 11、int HS\_GetArmorStatus();

说明：返回盔甲的状态，1 是正常，0 是掉线

#### 12、int HS\_SetArmorPowerChangedResult(void (\*lpFuncPowerChangedResult) (b8 power), b8 changedMode = 1);

说明：设置电量改变回调函数，函数接受 2 个参数，除回调函数外，还需要传入 b8 类型的通知信号模式，0 是每帧上报，1 是改变上报，回调函数包括 1 个参数，其中参数为 b8( #define unsigned char b8) 类型的电量值

#### 13、int HS\_ArmorCalibration();

说明：标定，该函数调用后，系统进入标定模式，标定采用去掉零点偏移量和标度因素进

行标定，标定时，设备需要处于静置状态，并持续一定时间，标定时长根据标定精度而定，如果标定精度越高，耗时越长。

标定成功后，将根据当前设备的位置状态值做零偏值。该函数可以在任何地方调用

**14、int HS\_SetArmorCalibrationComplete(void (\*lpFuncArmorCalibrationResult)());**

说明：盔甲标定成功后回调函数

**15、int HS\_SetArmorForwardOrBackMove(void  
(\*lpArmorForwardOrBackMove)(double sine, double angle));**

说明：设置盔甲前后移动的回调函数，当模式为线性移动时生效，回调函数接受两个 double 类型的参数，sine 为当前移动位移量的正弦值，angle 为位移量值，其中，向前为负数，向后为正数，0 为静止状态。

**16、int HS\_SetArmorLeftOrRightMove(void (\*lpArmorLeftOrRightMove)  
(double sine, double angle));**

说明：设置盔甲左右移动的回调函数，当模式为线性移动时生效，回调函数接受两个 double 类型的参数，sine 为当前移动位移量的正弦值，angle 为位移量值，其中，向左为负数，向右为正数，0 为静止状态。

**17、int HS\_SetArmorLeftButtonStateChanged(void  
(\*lpArmorLeftButtonStateChanged)(bool state));**

说明：设置盔甲左侧胸甲点击事件回调，如果设置为水平触发，则按下后持续触发，如果设置为上升沿触发，则按下触发一次，弹起触发一次，回调函数参数 state 为 true 时为按下，false 为弹起

**18、int HS\_SetArmorRightButtonStateChanged(void  
(\*lpArmorRightButtonStateChanged)(bool state));**

说明：设置盔甲右侧胸甲点击事件回调，如果设置为水平触发，则按下后持续触发，如果设置为上升沿触发，则按下触发一次，弹起触发一次，回调函数参数 state 为 true 时为按下，false 为弹起

#### 19、Int HS\_SetArmorLeftInfraredStateChanged(void (\*lpArmorLeftInfraredStateChanged) (bool state));

说明：设置盔甲左侧红外事件触发，如果设置为水平触发，则进入红外探测区域后持续触发，离开后停止触发，如果设置为上升沿触发，则进入红外探测区域触发一次，离开触发一次，回调函数参数 state 为 true 时为进入探测区域，false 为离开探测区域

#### 20、int HS\_SetArmorRightInfraredStateChanged(void (\*lpArmorRightInfraredStateChanged)(bool state));

说明：设置盔甲右侧红外事件触发，如果设置为水平触发，则进入红外探测区域后持续触发，离开后停止触发，如果设置为上升沿触发，则进入红外探测区域触发一次，离开触发一次，回调函数参数 state 为 true 时为进入探测区域，false 为离开探测区域

#### 21、int HS\_SetArmorVoltageStateChanged(void (\*lpArmorVoltageStateChanged) (int state));

说明：设置盔甲电压改变回调函数，回调函数接受一个 int 参数 state，0 为低电压，1 为正常工作电压

#### 22、int HS\_SetArmorRechargingStateChanged(void (\*lpArmorRechargingStateChanged)(int state));

说明：设置盔甲充电状态改变回调函数，回调函数接受一个 int 参数 state，1 为正常充电，2 为未充电

### 23、void HS\_BindMoveVirtualKey(int deviceId, b8 w, b8 a, b8 s, b8 d);

说明：绑定移动虚拟键位，如果设置的是虚拟键位移动模式，则这里可以设置四个移动方向的键盘映射值，默认是对应的 WASD 四个键，分别对应 Ascii 为：65,87,83,68

### 24、bool HS\_ArmorDeviceShake(unsigned short MonitorIndexs, b8 t1, b8 t2, b8 t3, b8 t4, b8 t5, b8 t6, b8 t7, b8 t8, b8 t9, b8 t10, b8 t11, b8 t12, b8 byteScale = 100);

说明：盔甲震动函数,该函数可以在任何地方调用。

参数: MonitorIndex 电机索引，取值如下：

*	1 号马达:	1
*	2 号马达:	2
*	3 号马达:	4
*	4 号马达:	8
*	5 号马达:	16
*	6 号马达:	32
*	7 号马达:	64
*	8 号马达:	128
*	9 号马达:	256
*	10 号马达:	512
*	11 号马达:	1024
*	12 号马达:	2048

参数：t1-t12 对应 1-12 个电机不同的震动时间，如果 MonitorIndex 未设置当前电机序号，则对应的时间将被忽略。

参数 byteScale 是时间基数, 默认为 100

说明: 目前系统精度设置为 100ms, 当倍数为 1 的时候,震动时间为

$T(\max) = 100\text{ms} * \text{byteScale}(1) * t(F) \quad t \in \{N \mid [0, F]\}$

$T(\min) = 100\text{ms} * \text{byteScale}(1) * t(1)$

最大震动时间为 1500ms,最小震动时间为 100ms

注: 函数调用成功返回 true, 失败返回 false, 该函数返回值 true 和 false 仅代表指令是否下发成功。如果本次指令下发成功但下位机未被执行, 则会自动尝试重发指令直到设备成功执行位置。

## 25、int HS\_LegCalibration();

说明: 腿部标定, 该函数调用后, 系统进入标定模式, 标定采用去掉零点偏移量和标度因素进行标定, 标定时, 设备需要处于静置状态, 并持续一定时间, 标定时长根据标定精度而定, 如果标定精度越高, 耗时越长。

标定成功后, 将根据当前设备的位置状态值做零偏值。该函数可以在任何地方调用

## 26、int HS\_SetLegCalibrationComplete(void (\*lpFuncLegCalibrationResult)(), int deviceIdIdentifier);

说明: 腿部模块标定成功后回调函数, 回调函数由 int 类型的 deviceIdIdentifier 确定是左腿模块还是右腿模块, 其中, 2 是左腿模块, 4 是右腿模块

## 27、int HS\_SetLegPowerChangedResult(void (\*lpFuncLegPowerChangedResult) (b8 power), int identifier, b8 changedMode = 1);

说明: 设置电量改变回调函数, 函数包括 3 个参数, 除回调函数外, 还需要传入 int 类型的 identifier 标识设备, 其中, 2 为左腿模块, 4 为右腿模块, b8 类型的通知信号模式, 0 是每

帧上报, 1 是改变上报, 回调函数包括 1 个参数, 其中参数为 b8( #define unsigned char b8) 类型的电量值。

**28、int HS\_SetLegVoltageStateChanged(void (\*lpLegVoltageStateChanged)  
(int state), int identifier);**

说明: 设置盔甲电压改变回调函数, 回调函数接受一个 int 参数 state, 0 为低电压, 1 为正常工作电压。用 int identifier 标识设备, 取值为 2 是左腿模块, 4 是右腿模块

**29、int HS\_SetLegRechargingStateChanged(void (\*lpLegRechargingStateChanged)  
(int state), int identifier);**

说明: 设置盔甲充电状态改变回调函数, 回调函数接受一个 int 参数 state, 1 为正常充电, 2 为未充电。用 int identifier 标识设备, 取值为 2 是左腿模块, 4 是右腿模块

**30、int HS\_SetLegForwardOrBackMove(void (\*lpLegForwardOrBackMove)  
(double sine, double angle), int deviceIdIdentifier);**

说明: 设置腿部模块前后移动的回调函数, 回调函数接受两个 double 类型的参数, sine 为当前移动位移量的正弦值, angle 为位移量值, 其中, 向前为负数, 向后为正数, 0 为静止状态。

注: 腿部模块仅支持线性模式

**31、int HS\_SetLegLeftOrRightMove(void (\*lpLegLeftOrRightMove)  
(double sine, double angle), int deviceIdIdentifier);**

}

说明: 设置腿部模块左右移动的回调函数, 回调函数接受两个 double 类型的参数, sine 为当前移动位移量的正弦值, angle 为位移量值, 其中, 向左为负数, 向右为正数, 0 为静止状态。

注：腿部模块仅支持线性模式

## 4、SDK 故障与售后

### 4.1、HS\_InitArmor 和 HS\_InitLeg 返回 0

如果这两个函数返回 0，说明系统无法找到设备，排查包括以下几点但不局限于：

- 1、电池电量是否充足（可先充一会电再试）
- 2、信号接收器是否正常工作
- 3、势能设备电源开关是否打开

### 4.2、其他故障

如果遇到其他更多故障或 SDK 接口问题，您可以使用以下方法寻求技术支持：

- 1、Moonseer 开发者中心工单系统  
<https://developer.moonseer.com>
- 2、Moonseer 售后客服专线

联系方式：

## 5、SDK 版本及更新记录

### 5.1、SDK 版本说明

通过 HS\_Version() 获取当前版本号，您还可以在开发者中心获取最新版本 SDK

## 5.2、SDK 更新记录

时间	版本	更新记录
2021/11/10	4.01.0000	首次发布 Moonseer 全新势能设备 SDK
2022/10/14	4.01.0000	SDK 驱动提供 C-Style 风格用于支持 unity3d
2022/10/20	4.02.alpha	加入透传模式

MOONSEER VR